

NAC メール設定マニュアル V.1.0

はじめに

nualpine.com のドメインを使った電子メール・アドレスの設定方法を説明します。

「ドメイン」とは

NAC ホーム・ページのアドレス <http://www.nualpine.com> の “nualpine.com” の部分を指します。

NAC メール・アドレス furuno@nualpine.com の “nualpine.com” の部分を指します。

“nualpine.com” は世界にひとつしかない固有の住所の部分で、メールアドレスの @ nualpine.com の前の部分は各自で自由に決めることができます。ただし、英数1バイト文字(a-z)または1バイトの数字(0-9)のみです。

フル・ネームを使うのみ、一応、規則を決めておきます。

kiyoshi.furuno@nualpine.com というように、「名 + ドット + 姓」を使用してください。

姓名でなくとも、ニックネーム (例: kinta@nualpine.com) でも、山の名前 (例: manaslu@nualpine.com) でもなんでも結構です。

電子メール・アドレスの取得方法

xxxxxxx@nualpine.com の電子メール・アドレスを希望の方は、furuno@everest.co.jp宛、以下の情報をお知らせ下さい。

【氏名(ふりがな)、現住所、電話番号(携帯電話番号)、希望の電子メール・アドレス(アカウント名)、希望の暗証番号】

追って、「電子メール・アドレス」と「暗証番号」をお知らせします。

Outlook, Outlook Express, Becky!, Eudora 等メール・ソフトを利用して設定は各自でお願いします。

メールサーバーの各自の容量は 1GB (ギガバイト)です。

ウイルスチェック: PC に POP して受信する前に、PC から SMTP で送信する前に、サーバー側でメールのウイルスチェックを行います。PC でウイルスチェックを行っていても、2重に行うことで、より安全なメール送受信が可能となります。

メール・ソフトの設定方法

設定に必要な情報は以下の通りです。

受信メールサーバーの種類: POP3

受信メール(POP3): mail.nualpine.com

送信メール(SMTP): mail.nualpine.com

SMTPS/POPS/IMAP/IMAPS を利用の場合も同じ

アカウント名(各自で決めて下さい): xxxxxxx@nualpine.com (メールアドレスと同じで@nualpine.com まで必要)


パスワード(各自で決めて下さい): ***** (忘れないようメモをとっておく)

- ・ このサーバーは認証が必要にチェック
- ・ 詳細設定タブ 送信メール(SMTP) 25 から 587 へ変更
- ・ サーバーにメッセージのコピーをおくにチェックを入れる

詳細は以下の「Joe s ウェブホスティング」導入マニュアル「POPメールの設定」を参照下さい

<http://www.joeswebhosting.net/support/manual.html#pop>


例: OUTLOOK の設定方法

	<p>「ツール」タブ</p> <p>「電子メールアカウント」</p>
--	------------------------------------




「新しい電子メールアカウントの追加」にチェック

「次へ」



「POP3」にチェック

「次へ」



ユーザー情報

> 名前: 任意 (相手に表示される)

> 電子メールアドレス: xxxxxxx@nualpine.com

メールサーバーへのログオン情報


> アカウント名: 電子メールアドレスと同じ

> パスワード: 必ずメモしておく

サーバー情報

受信 / 送信とも mail.nualpine.com

「詳細設定」



「全般」タブ

メールアカウント: 任意

その他のユーザー情報

> 組織: 日本大学山岳部 (任意)

> 返信電子メール:

相手に届いた自分のメールを「返信」するとこのアドレス宛に届く

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(S)

メールを送信する前に受信メール サーバにログオンする(O)

OK キャンセル

「送信サーバー」タブ

送信サーバー(SMTP)は認証が必要にチェックを入れる

「OK」

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

サーバのポート番号

受信サーバー (POP3)(O): 標準設定(D)

このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O):

このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要(O)

サーバのタイムアウト(T)

短い 長い

配信

サーバにメッセージのコピーを置く(L)

サーバから削除する(R) 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバから削除(M)

OK キャンセル

「詳細設定」

送信サーバー (SMTP)のみ
25 から 587 に変更する

「OK」

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(A):

メール サーバへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(O)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(S)

サーバ情報

受信メール サーバ (POP3)(O):

送信メール サーバ (SMTP)(O):

設定のテスト

この画面で情報を入力したら、アカウントのテストを実行することもできます。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワーク接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(D)

<戻る(B) 次へ(F) キャンセル

「次へ」

「完了」